

於 Windows 連接 CUHK VPN

(此用戶指南適用於 Win 10 用戶。如你正使用 Windows 7 / 8.1，有關介面或略有不同。)

目錄

A. 建立 VPN 客戶端.....	2
B. 連接 CUHK VPN.....	10
C. 中斷連接 CUHK VPN.....	12

註 - 每節連線的時間上限

所有作業系統

- 連線上限為 8 小時，閒置 1 小時連線會中斷。
- 當一節連線完結後，請重新連線。






Windows 8.0/ 8.1 用戶備註

- VPN 連線一小時後或會中斷。
- 你可在一節連線完結後建立新的 VPN 連線。有些用戶或需手動中斷網絡連線（例如：Wi-Fi），重新連接網絡後方可進行 VPN 連線。

解決方案

- Windows 8.0 用戶可於 Microsoft 提供的**解決方案 [KB2955808](#)** 頁內下載有關 hotfix，或透過中大虛擬私人網絡 (VPN)**[到此](#)**獲取有關 hotfix(如尚未建立 VPN，請參照下列用戶指南建立連線)。
- Windows 8.1 用戶或可從 Windows Update 獲取**[更新彙總套件：2014 年 6 月](#)**。
- 詳情請閱 Microsoft 的**解決方案 [KB2955808](#)**。

A. 建立 VPN 客戶端

<p>1. 右擊 右下角的網絡圖示 或 WiFi 圖示。</p>	 <p>(已連接有線網絡的圖示)</p>
<p>或</p>	 <p>(已連接 Wi-Fi 的圖示)</p>
<p>2. 選取 “開啟網絡和網際網絡設定”</p>	

3. 選取 “網絡和共用中心”

The image shows two screenshots of the Windows Settings application. The top screenshot is the 'Network and Internet' settings page. On the left sidebar, 'Network and Internet' is selected, and 'Status' is highlighted. In the main content area, the 'Status' section shows the current network connection. At the bottom of this section, the link 'Network and Sharing Center' is highlighted with a red rectangle. The bottom screenshot is the 'VPN' settings page. On the left sidebar, 'VPN' is selected and highlighted with a red rectangle. In the main content area, the 'VPN' section shows a list of VPN connections. The link 'Network and Sharing Center' is highlighted with a red rectangle. The word '或' (or) is placed between the two screenshots to indicate that either path can be used to reach the Network and Sharing Center.

設定

首頁

尋找設定

網絡和網際網路

狀態

Wi-Fi

撥號

VPN

飛行模式

行動熱點

數據使用量

Proxy

狀態

您已連線到網際網路

若您使用的行動數據方案受限，可將此網路設為計量付費連線或變更其他內容。

[變更連線內容](#)

[顯示可用的網路](#)

變更您的網路設定

[變更介面卡選項](#)
檢視網路介面卡及變更連線設定。

[分享選項](#)
對於您連線的網路，決定您要分享的項目。

[HomeGroup](#)
設定家用群組以與您網路上的其他電腦分享圖片、音樂、檔案與印表機。

[網路疑難排解員](#)
診斷及修正網路問題。

[檢視您的網路內容](#)

[Windows 防火牆](#)

[網路和共用中心](#)

或

設定

首頁

尋找設定

網絡和網際網路

狀態

Wi-Fi

撥號

VPN

飛行模式

行動熱點

數據使用量

Proxy

VPN

新增 VPN 連線

CUHK VPN

進階選項

允許計量付費網路上的 VPN

開啟

選進階允許 VPN

開啟

相關設定

[變更介面卡選項](#)

[變更連線共用選項](#)

[網路和共用中心](#)

[Windows 防火牆](#)

有任何疑難嗎?
[取得說明](#)

讓 Windows 更好用
[提供意見反應給我們](#)


<p>4. 在網絡和共用中心視窗內，選取 “設定新的連線或網絡”</p>	<p>檢視您基本的網路資訊並設定連線</p> <p>檢視作用中的網路</p> <p>cuhk.edu.hk 網域網路</p> <p>存取類型: 網際網路 連線: Ethernet</p> <p>變更網路設定</p> <p>設定新的連線或網路 設定寬頻、撥號或 VPN 連線，或設定路由器或存取點。</p> <p>疑難排解問題 診斷與修復網路問題，或取得疑難排解資訊。</p>
<p>5. 選取 “連線到工作地點” > “ 下一步”</p>	<p>選擇連線選項</p> <p>連線到網際網路 設定寬頻或撥號連線以連線到網際網路。</p> <p>設定新網路 設定新的路由器或存取點。</p> <p>連線到工作地點 設定撥號或 VPN 連線以連線到您的工作地點。</p>
<p>6. 選取[使用我的網際網路連線(VPN)]</p>	<p>您要如何連線?</p> <p>→ 使用我的網際網路連線 (VPN)(I) 透過網際網路使用私人網路 (VPN) 連線來連線</p> <p>→ 直接撥號(D) 直接連線到電話號碼，不透過網際網路</p>

7. 輸入以下資料:

網際網絡位址: **vpn.cuhk.edu.hk**

目的地名稱: **CUHK VPN**

然後選取 “**建立**”



8. 將滑鼠移至桌面右下角的**網絡圖**

標並按右鍵。




(已連接 Wi-Fi 的圖示)

或



(已連接有線網絡的圖示)

9. 選取 “**開啟網絡和網際網絡設定**”



10. 選取 “網絡和共用中心”

設定

首頁

尋找設定

網路和網際網路

狀態

Wi-Fi

撥號

VPN

飛行模式

行動熱點

數據使用量

Proxy

狀態

您已連線到網際網路
若您使用的行動數據方案受限，可將此網路設為計量付費連線或變更其他內容。
[變更連線內容](#)
[顯示可用的網路](#)

變更您的網路設定

變更介面卡選項
檢視網路介面卡及變更連線設定。

分享選項
對於您連線的網路，決定您要分享的項目。

HomeGroup
設定家用群組以與您網路上的其他電腦分享圖片、音樂、檔案與印表機。

網路疑難排解員
診斷及修正網路問題。
[檢視您的網路內容](#)
[Windows 防火牆](#)
[網路和共用中心](#)

或

設定

首頁

尋找設定

網路和網際網路

狀態

Wi-Fi

撥號

VPN

飛行模式

行動熱點

數據使用量

Proxy

VPN

新增 VPN 連線

CUHK VPN

進階選項



允許計量付費網路上的 VPN
 開啟

選擇時允許 VPN
 開啟

相關設定
變更介面卡選項
變更家用群組
[網路和共用中心](#)
Windows 防火牆

有任何疑難嗎?
取得說明


讓 Windows 更好用
提供意見反應給我們

<p>11. 在網絡和共用中心視窗內，選取 “變更介面卡設定”</p>	 <p>網路和共用中心</p> <p>← → ↕ ↑ 控制台 > 網路和網際網路 > 網路和共用中心</p> <p>控制台首頁</p> <p>變更介面卡設定</p> <p>變更進階共用設定</p> <p>檢視您基本的網路資訊並設定</p> <p>檢視作用中的網路</p> <p>cuhk.edu.hk 網域網路</p> <p>變更網路設定</p> <p>設定新的連線或網路 設定寬頻、撥號或 VPN 連線</p> <p>疑難排解問題 診斷與修復網路問題，或取</p>
<p>12. 將滑鼠移至 “CUHK VPN” 並按右 鍵。選取 “內容”。</p>	 <p>組合管理 啟動這個連線 重新命名這個連線 刪除</p> <p>CUHK VPN 已中斷連線 WAN M</p> <p>連線/中斷連線(O) 狀態(U) 設定成預設連線(F) 建立備份(C) 建立捷徑(S) 刪除(D) 重新命名(M) 內容(R)</p>

13. 選取 “安全性” ,


- 於 “VPN 類型” 選取 “使用 IPsec 的第二層通道通訊協定 (L2TP/IPsec)”
- 於 “驗證” 別選 “允許這些通訊協定”
 - 未加密的密碼 (PAP)
 - Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

然後選取 “進階設定”



14. 別選 “使用預先共用金鑰進行驗證” , 輸入金鑰 “ipsec-vpn”

然後選取 “確定”



15. 選取網路功能, 取消剔選 “Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)”
· 並選取 “確定”



B. 連接 CUHK VPN

<p>1. 將滑鼠移至桌面右下角的網絡圖標並按右鍵。</p>	<div data-bbox="836 416 1342 577"></div> <p>(已連接 WiFi 圖示)</p> <p>或</p> <div data-bbox="836 857 1342 1019"></div> <p>(已連接有線網絡的圖示)</p>
<p>2. 選取 “CUHK VPN” .</p>	<div data-bbox="858 1160 1321 1361"></div>
<p>3. 選取 “CUHK VPN” > “連線”</p>	<div data-bbox="842 1406 1327 1639"><p>VPN</p><p>+ 新增 VPN 連線</p><p> CUHK VPN</p><p>連線 進階選項 移除</p></div>


4. 輸入您的 Computing ID

例如: 學生 (s11550xxxxx), 職

員(bxxxxxx)

及


OnePass 密碼



(僅限職員) 如您已登記 [DUO 雙重認證](#) , 登入時需提供第二重認證 , 請參閱步驟 5 。 否則 , 請跳至步驟 6 。

5A. 使用 DUO Push

於步驟 4 輸入賬號及密碼並選取**確定**後，你將看見以下訊息。




你的流動裝置將提示你進行雙重認證。如你未見提示，請打開應用程式

“Duo Mobile”




點選頂端顯示的「Request Waiting」欄並選 **Approve**.



5B. 使用 DUO 認證碼

於步驟 4 輸入登入賬戶及密碼後，請勿選取**確定**，並查看你流動裝置上的應用程式「DUO Mobile」



在流動裝置上點選「DUO-PRITECTED CUHK」以查閱 DUO Passcode。







About passcodes

你可根據需要刷新認證碼。



在你的 Windows VPN 密碼欄輸入 OnePass 密碼,DUO 驗證碼（於密碼和驗證碼之間加入逗號），
點選**確認**.

* 例如你的 OnePass 密碼是 abc@123 而 DUO 驗證碼是 824085，你應輸入 **abc@123,824085** 作為 VPN 登入密碼。

 <p>Login Request Protected by Duo Security</p> <p></p> <p>Broadband VPN</p> <p>Staff ID Number</p> <p>IP Address</p> <p>Time</p> <p>Approve Deny</p> <p>*如頂端未有顯示「Request Waiting」，請確保你的流動裝置已上網，並向下滑動以更新版面。</p>	
<p>6. 已連接 CUHK VPN。</p>	 <p>VPN</p> <p>+ 新增 VPN 連線</p> <p> CUHK VPN 已連線</p> <p>進階選項 中斷連線</p>

C. 中斷連接 CUHK VPN

<p>1. 將滑鼠移至桌面右下角的網絡圖標並按右鍵。</p>	 <p>(已連接 WiFi 圖示)</p>
	<p>或</p>
	 <p>(已連接有線網絡的圖示)</p>
<p>2. 選取 “CUHK VPN”。</p>	
<p>3. 選取 “中斷連線”。</p>	

編寫: 資訊科技服務處用戶支援小組

上次更新: 2018 年 10 月 4 日

[香港中文大學](#) [資訊科技服務處](#) 版權所有 © 2018